

2020-04-01 - Protokoll Freifunk-Treffen

Teilnehmer: ? Freifunker + ? via Mumble

Ort: Online

Inhalt

- Planung THW
- Pull-Requests durchgehen
- Ansible zu ifupdown2 kompatibel machen
- FAA-Status

Planung THW

Lukas Segbert berichtet von seiner ersten Planung:

- Der größte und der kleinste Standort - Münster und Greven - sollen als Pilotstandorte dienen.
- Greven:
 - Siehe auch <https://www.google.de/maps/place/THW+Ortsverband+Greven/@52.0992332,7.5923473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b9b7c10e6cd3c9:0xaf25e9fcc8158aa9!8m2!3d52.0992299!4d7.594536>
 - Es soll erstmal nur das Nebengebäude versorgt werden, die Fahrzeughalle erstmal nicht
 - Gebäude hat ca. Maße 12 x 30 m.
 - => Erstmal nur eine AVM4040 und gucken, wie die Ausleuchtung im Gebäude ist.
 - Ggfs. später erweitern, wenn die Verkabelung steht
- Münster
 - Siehe auch: <https://www.google.com/maps/search/M%C3%BCnster+thw/@51.9958233,7.6342637,19z>
 - Strukturierte Verkabelung vorhanden
 - Hauptgebäude unten quer, 2 Stockwerke
 - Ubiquiti US8-150W
 - 3-4x Ubiquiti nanoHD mit Original-Firmware. Nutzung eines eigenen Controllers oder einfach den [Ubiquiti Unifi-Controller im Freifunk Münsterland - Netzwerk](#)
 - 1x AVM4040
 - 1x AC Mesh (durch die Stadt Münster?)
 - diverse Patchkabel
- Anleitung zum Fläschen von AVM-Geräten: <https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/flashing/general.html>
 - Wichtig: Firmware 4.2.0 verwenden

Pull-Requests durchgehen

Die meisten angenommen, Diskussion zu der Namensgebung ins Forum verlagert (<https://forum.freifunk-muensterland.de/t/domaenen-weiter-durchnummerieren/4501>) und 129 ist uns heute zu kompliziert.

Ansible zu ifupdown2 kompatibel machen

FAA-Status

Ich denke der Fehler kann durch einen Power Drain behoben werden, daher bitten Sie Herrn F. den Server herunterzufahren, den Strom abzuziehen (es sollte nur ein Netzteil und daher 1 Stromkabel angeschlossen sein). Dann soll Herr F. für 1 Minute den Einschalter gedrückt halten., danach Strom wieder anstecken und 1 Minute warten. Der Server sollte danach normal booten.

Falls nicht, muss der Dimm A2 herausgenommen werden.

- Herr F. meldet sich nicht zurück. Hat jemand Alternativ-Kontakt?
- Sebastian ruft nochmal über die Zentrale an